



Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região

**Roteiro de instalação do PJe Portable com Shodõ
(Firefox configurado para o PJe e Shodõ)**

Agosto 2017 v1.0

Sumário

Sumário

1. Introdução

Público-alvo

2. Requisitos e informações para instalação do PJe Portable

3. Passo a passo para a instalação do PJe Portable

3.1. Download

3.2. Instalação

4. Utilizando o PJe Portable

4.1. Selecionando o assinador

4.2. Assinador Shodõ

4.2.1 Configurando o modo de assinatura do Shodõ

4.3. Assinador Java Applet

4.4. Alterar Método de Assinatura

5. Observações importantes

6. Certificação Digital

7. Verificação das configurações

1. Introdução

O PJe Portable desenvolvido pelo TRT4 é uma ferramenta de instalação e configuração do Mozilla Firefox, do Java e do novo assinador Shodõ em versões compatíveis com o sistema PJe, contendo ainda as cadeias de certificados necessárias para correta identificação do sistema.

O Shodõ é o novo assinador desenvolvido pelo CSJT para substituir a tecnologia applet utilizada no assinador atual. Em breve o Shodõ será o único assinador disponível no PJe.

Instalando a última versão do PJe Portable o usuário já estará preparado para a utilização do Shodõ, mas ainda poderá utilizar o assinador atual (applet).

Público-alvo

Advogados, peritos, leiloeiros, partes jus postulandi, magistrados e servidores do TRT4 que utilizam o PJe em computador pessoal.

2. Requisitos e informações para instalação do PJe Portable

IMPORTANTE:

- Para que a instalação seja possível, é necessário que o usuário faça o logoff (saia) de todas as demais sessões que por ventura estejam abertas no computador **E POSSUA PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR DA MÁQUINA;**
- Caso o usuário possua algum ANTIVÍRUS instalado com proteção de internet ativa, pode ser necessário **incluir o PJe como exceção (ou DESATIVÁ-LO)** a fim de que o programa não bloqueie o acesso ao PJe Portable por segurança;
- Ao utilizar o PJe Portable pela primeira vez pode ser necessário autorizar sua execução no firewall do Windows;
- Ao executar o instalador disponível no site do TRT4 serão instalados o Mozilla Firefox, o Java e o assinador Shodõ compatíveis com o PJe;
- Outras versões do Mozilla ou de outros navegadores e do Java instalados no seu equipamento não serão afetados por esta instalação;
- É necessário que o certificado digital do usuário esteja instalado e funcional, de acordo com as orientações do fornecedor do seu dispositivo (token ou cartão). Ver observações no final deste manual;
- **Observação:** se o computador já possui instalada uma versão anterior do *PJe Portable com Shodõ* não é necessário desinstalá-la. Toda vez que a instalação de uma nova versão for realizada ela irá sobrepor a versão já instalada.

3. Passo a passo para a instalação do PJe Portable


3.1. Download

Realizar o download do arquivo executável através do link disponível no campo Configuração do Computador da página do PJe no site do TRT4, link <http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/servicos/pje/LinksPortletWindow?action=2>




3.2. Instalação


Após a conclusão do download, execute o arquivo e clique em **AVANÇAR** (é necessário ter permissão de administrador no sistema operacional e o programa será instalado no diretório C:\PJe Portable Shodo):




Clicar em **AVANÇAR** e **INSTALAR** nas duas telas que seguirão (Caso prefira um ícone na área de trabalho, certifique-se que esta opção esteja marcada na janela seguinte):




- Se esta opção não estiver marcada, após a instalação será necessário acessar o PJe através do **MENU DE PROGRAMAS DO WINDOWS > Todos os Programas > PJe Portable > PJe Portable**.



Aguarde até que o programa finalize a instalação, conforme tela seguinte:



No final da instalação se a opção “Executar PJe Portable” estiver marcada, o PJe Portable iniciará automaticamente:



4. Utilizando o PJe Portable


Ao executar o PJe Portable será exibida a tela abaixo, mas por ora o usuário poderá optar por assinar com o Shodō ou com o Java Applet.



4.1. Selecionado o assinador

O navegador Firefox vai abrir o PJe com a seguinte tela solicitando o método de assinatura que irá ser utilizado.

OBS: O PJe Portable se encarrega de executar o Shodõ, portanto não clique no link indicado na tela abaixo quando for selecionar o assinador.



4.2. Assinador Shodõ

Ao selecionar a opção **Shodõ**, o usuário acessará o PJe utilizando o novo assinador do PJe. Será exibida a tela abaixo:




Em seguida, será solicitada a senha PIN do certificado digital – por meio de uma caixa de diálogo como a ilustrada a seguir. Após a inserção da senha PIN será carregada a página inicial, de acordo com o perfil do usuário:




4.2.1 Configurando o modo de assinatura do Shodô



Quando o assinador Shodô está em execução é exibido o ícone próximo ao relógio do Windows. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone são disponibilizadas as opções Status, Configuração e Sair.




A opção Configuração permite ao usuário configurar o modo de assinatura do Shodô. Na opção Solicitar PIN, temos as opções abaixo:



- **Sempre:** A autenticação com PIN será solicitada toda vez que acionar o botão "Assinar digitalmente" no PJe.

- **Apenas confirmação:** É a configuração definida por padrão. A autenticação com PIN será solicitada apenas uma vez, geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas demais situações em que for acionada a opção de assinar digitalmente, não será solicitada a inserção do PIN e será exibida uma mensagem de confirmação de assinatura com o certificado digital, conforme tela abaixo.




- **Sem confirmação:** A autenticação com PIN será solicitada apenas uma vez, geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas demais situações em que for acionada a opção de assinar digitalmente, NÃO será solicitada a inserção do PIN e NÃO será exibida mensagem de confirmação de assinatura com o certificado digital.

4.3. Assinador Java Applet

Ao selecionar a opção **Java Applet** você acessará o PJe utilizando o antigo assinador do PJe. Será exibida a tela abaixo:




Em seguida, será solicitada a senha PIN do certificado digital – por meio de uma caixa de diálogo podendo ser como as ilustradas a seguir – e após será carregada a página inicial, de acordo com o perfil do usuário:



4.4. Selecionar novo método de assinaturas

Caso você deseje trocar o método de assinatura, clique no link indicado abaixo:



5. Observações importantes

OBSERVAÇÃO 1: Existem dois botões (favoritos) disponíveis no canto superior esquerdo, para acesso rápido aos endereços do PJe de primeiro grau ou de segundo grau, como indicado na figura a seguir:



OBSERVAÇÃO 2: Em alguns casos, a caixa solicitando a senha PIN fica minimizada, sendo necessário clicar sobre ela na barra de tarefas.

6. Certificação Digital

O uso de certificação digital é obrigatório no PJe.

Para que o computador (e o PJe) possam reconhecer o seu certificado digital será necessária a instalação do *driver* da leitora de cartão ou do *token*, conforme o caso.

O *driver* do seu dispositivo deve ser obtido junto ao fornecedor ou fabricante, geralmente através de *download*, e, conforme referido, deve ser instalado, atentando, ainda, para a compatibilidade entre o *driver* e a versão do sistema operacional.

OBS: O PJe Portable não instala em seu computador o *driver* do *token* ou cartão. Isto ser feito pelo usuário anteriormente ao uso do PJe Portable.

7. Verificação das configurações

A tela inicial do sistema disponibiliza a aplicação “Verificação de ambiente” que permite testar se o seu certificado digital está funcionando corretamente no navegador Firefox e se os *pop ups* estão habilitados. Outra forma de teste é o site da Receita Federal (Sistema e-CAC)

Também poderá ser feito o teste através do programa responsável pela administração do seu certificado digital. É através dele que o Windows gerencia sua leitora de cartão ou seu token, acessando o seu certificado digital quando este for requisitado pelo sistema PJe.

Caso haja problemas de acesso no site da receita com o seu certificado será necessário suporte técnico para configurar corretamente a leitora de cartão ou o *token* e o seu certificado digital.

A seguir, alguns sites com informações sobre instalação e configuração da leitora ou token:

<https://www.acoab.com.br/instale>

<http://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads>

<http://www.acbr.org.br/arquivos/manual/GuiadeinstalacaSafeSign.pdf>

<http://www.receita.fazenda.gov.br>

<http://www.certificado.caixa.gov.br/posso/download/index.asp>

<http://www.iti.gov.br/>